

Tabelle1

Name im Menü	RAM	SST39SF040	gemappt	Bank	Menü Nr.	Startbuchstabe
USB-Check V1	E000-E779	20000-20779	C000-C779	08	Seite1-0	t
V24Save/Load	1900-1BFF	21320-2161F	D320-D61F	08	Seite1-1	q,1,2
Turbo/Save/Load	1900-1CFB	21620-21A1B	D620-DA1B	08	Seite1-2	q,1,2,3
AC1/Save/Load	1900-1C11	21A20-21D31	DA20-DD31	08	Seite1-3	q,1,2
Turbo/Load/Copy	2000-284F	21D40-2258F	DD40-E58F	08	Seite1-4	l
Turbo/Load/Copy	B000-B84F	22590-22DDF	E590-EDDF	08	Seite1-5	l
EDAS4/Kaltstart	4000-544F	24000-2544F	C000-D44F	09	Seite1-6	J4000
EDAS4/Warmstart	4000-544F	24000-2544F	C000-D44F	09	Seite1-7	J4003
EDAS 6.3	E000-F52F	25450-2697F	D450-E97F	09	Seite1-8	JE000
Texteditor	4FA0-60FD	26980-27ADD	E980-FADD	09	Seite1-9	t
Basic 6	2000-5FFF	28000-2BFFF	C000-FFFF	28	Seite2-0	J2000
SCCH Packer	1900-1B4F	2C000-2C24F	C000-C24F	29	Seite2+1	Y
Menüdebugger	F000-F886	2C250-2CAD6	C250-CAD6	29	Seite2+2	d
Gedit	1900-1E5F	2CAE0-2D03F	CAE0-D03F	29	Seite2+3	g,f
Requelle 3	5600-5F00	2D040-2D96F	D040-D96F	29	Seite2+4	e aa ea za
Dissassembler 3	5800-5FFF	2D970-2E16F	D970-E16F	29	Seite2+5	3
Compiler	5600-5FFF	2E170-2EB6F	E170-EB6F	29	Seite2+6	8
RAM Test FA12/86	1900-1F56	22DE0-23437	EDE0-F437	08	Seite2+7	J 1900
RAM-Monitor	3000-3019	23440-23459	F440-F459	08	Seite2+8	Yadr
Memory'm'	2000-24E9	23460-23949	F460-F949	08	Seite2+9	m
Say-Memory	4000-77F0	30000-337F0	C000-F7F0	88	Seite3-0	s,h
Effektgrafik	1900-26FF	34000-34DFF	C000-CDFF	89	Seite3+1	e
Grosstext V2.1	1900-33FF	34E00-368FF	CE00-E8FF	89	Seite3+2	1,2
I/O-Portwerte	1900-196D	23950-239BD	F950-F9BD	08	Seite3+3	t